

一、	Foxmail 电脑客户端	1
二、	OUTlook 电脑客户端	3
三、	Windows live mail 电脑客户端.....	4
四、	苹果手机自带软件.....	5
五、	安卓手机自带软件.....	7


一、 Foxmail 电脑客户端

注意：进行以下操作前，请检查一下自己的邮件客户端的配置协议，如果是 IMAP 协议，直接删除现有的账号，重新新建即可；如果是 POP3，请按下面详细步骤进行操作





打开 foxmail 帐号管理界面，选择帐号——服务器
更改服务器为：
收件服务器：pop.ncu.edu.cn
发件服务器：smtp.ncu.edu.cn





二、OUTlook 电脑客户端



Internet 电子邮件设置

这些都是使电子邮件帐户正确运行的必需设置。



用户信息		测试帐户设置
您的姓名(N):	备份	填写完此些信息之后,建议您单击下面的按钮进行帐户测试。(需要网络连接)
电子邮件地址(E):	test@ncu.edu.cn	
服务器信息		测试帐户设置(T)...
帐户类型(A):	POP3	
接收邮件服务器(I):	pop.ncu.edu.cn	
发送邮件服务器(SMTP)(U):	smtp.ncu.edu.cn	
登录信息		
用户名(U):	test@ncu.edu.cn	
密码(P):	*****	
	<input checked="" type="checkbox"/> 记住密码(R)	
	<input type="checkbox"/> 要求使用安全密码验证(SPA)进行登录(Q)	其他设置(O)...


更改服务器为:

收件服务器: pop.ncu.edu.cn


发件服务器: smtp.ncu.edu.cn

三、 Windows live mail 电脑客户端

1、Windows live mail 中添加账户, 依次选择[电子邮件账户]-[手动配置服务期设置]



2. 再点击[高级]选项, 按下图设置端口号等



IMAP 协议请参考下面

接收邮件服务器: `imap.ncu.edu.cn`, 使用 SSL, 端口号 993

发送邮件服务器: `smtp.ncu.edu.cn`, 使用 SSL, 端口号 465

四、苹果手机自带软件


设置——账户与密码——选择“邮件帐号”




选择要修改的帐号



把服务器修改为 pop.ncu.edu.cn,修改完后, 点击下方的“发件服务器”



把主机名改为: smtp.ncu.edu.cn



五、 安卓手机自带软件

打开手机邮件 APP，打开“设置”，点击要修改的邮件账户



选择需要修改的账号



选择下方的服务器设置



收件服务器修改为: pop.ncu.edu.cn, 发件服务器修改为: smtp.ncu.edu.cn

✕ 服务器设置 ✓

邮箱地址	test@ncu.edu.cn
用户名	test@ncu.edu.cn
密码

收件服务器

服务器	test@ncu.edu.cn
端口	993

IMAP 路径前缀 可选

SSL

发件服务器

SMTP 服务器	smtp.ncu.edu.cn
端口	465

SSL

SMTP登录验证

用户名	test@ncu.edu.cn
密码

个别手机品牌可能存在操作页面顺序不一致的地方, 但是参数设定是一致的